

# LAB DHCP

## Configuração de um servidor DHCP

---

Neste laboratório vamos configurar um serviço que tem a funcionalidade de configurar automaticamente e de forma transparente para o utilizador a rede de um PC. Esse serviço é o serviço DHCP.

O teu portátil vai ser necessário para a realização deste laboratório. (É indiferente se tens instalado no portátil um sistema operativo Windows ou Linux.)

### 1. Cliente DHCP em Linux ou Windows

Liga o teu portátil a uma rede WiFi (eduroam...) ou à rede cablada da sala de aula. Anota os dados de rede que foram atribuídos dinamicamente por DHCP:

a) portátil com Windows

```
c:\>ipconfig /all
```

Ethernet adapter Wireless Network Connection:

```
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : _____
Physical Address. . . . . : _____
Dhcp Enabled. . . . . : _____
IP Address. . . . . : _____
Subnet Mask . . . . . : _____
Default Gateway . . . . . : _____
DNS Servers . . . . . : _____
```

b) portátil com Linux

```
#ifconfig wlan0
```

```
IP: _____ MASK: _____ BROADCAST _____
```

```
#route -n
```

```
_____ wlan0
_____ wlan0
```

```
#cat /etc/resolv.conf
```

```
_____
_____
```

## 2. Configuração do serviço DHCP no servidor

a) configura a placa eth1 (rede interna) com o IP 192.168.x.254/24 (**substitui x pelo número do teu servidor**)

```
#ifconfig eth1_____
```

b) num terminal de texto (xterm) instala o serviço

```
#apt-get install dhcp
```

Lê com atenção as mensagens de configuração porque é o que vamos fazer de seguida

c) Altera o ficheiro de configuração /etc/dhcpd.conf para ficar com o conteúdo igual ao texto no ANEXO A

```
#xedit /etc/dhcpd.conf
```

Qual a gama de IPs dinâmicos que vai ser atribuída na rede 192.168.x.0/24 ?

\_\_\_\_\_

Qual é default gateway que vai ser atribuída na rede 192.168.x.0/24 ?

\_\_\_\_\_

Qual é o servidor de DNS que vai ser atribuído na rede 192.168.x.0/24 ?

\_\_\_\_\_

d) monitoriza o ficheiro syslog

```
#tail -f /var/log/syslog
```

e) arranca o serviço DHCP na interface eth1 (rede interna)

```
#!/usr/sbin/dhcpd eth1
```

### Configuração do teu portátil

f) com um **cabo cruzado** liga o teu portátil à placa eth1 do servidor. Verifica que o cliente de DHCP está activo no teu portátil.

```
[Linux]#ifconfig
```

```
[Windows]c:\>ipconfig /all
```

Qual o IP atribuído? \_\_\_\_\_

Qual a máscara atribuída? \_\_\_\_\_

Qual a gateway atribuída? \_\_\_\_\_

Qual o servidor de DNS atribuído? \_\_\_\_\_

### 3. Atribuição de IPs fixos com o serviço DHCP

a) Acrescenta as instruções seguintes ao ficheiro /etc/dhcpd.conf

```
#xedit /etc/dhcpd.conf

# Host specific options
host portatil {
    hardware ethernet 00:00:00:00:00:00;
    fixed-address 192.168.x.250;
    option host-name "portatil";
}
```

**NOTA: substitui "x" pelo número do teu servidor. Substitui o endereço ethernet "00:00:00:00:00:00" pelo endereço ethernet da placa de rede fixa do teu portátil**

b) reinicia o serviço DHCP no servidor

```
#ps aux | grep dhcpd
#kill -9 PID (substitui PID pelo número do processo)
#/usr/sbin/dhcpd eth1
```

c) Faz “refresh” e corre novamente o cliente de DHCP no teu portátil ligado a rede interna (eth1)

```
[Linux]#dhclient eth0
[Windows]c:>ipconfig /renew
```

Qual o IP atribuído? \_\_\_\_\_  
Qual a máscara atribuída? \_\_\_\_\_  
Qual a gateway atribuída? \_\_\_\_\_  
Qual o servidor de DNS atribuído? \_\_\_\_\_

d) O que deve ser alterado no ficheiro /etc/dhcpd.conf para que as definições da rede enviadas para os clientes de DHCP sejam globais, isto é sejam as mesmas quer para os clientes com IPs dinâmicos quer para os clientes com IPs fixos?

---

---

---

Termina aqui este laboratório. Devolve o cabo cruzado.

## ANEXO A - /etc/dhcpd.conf

```
#dhcpd.conf
#DHCP configuration file
#

# Global options
default-lease-time          21600;
max-lease-time              43200;

# Subnet-specific options
#IMPORTANTE: substitui "x" pelo numero do teu servidor!

subnet 192.168.x.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers            192.168.x.254;
    option subnet-mask        255.255.255.0;
    option broadcast-address   192.168.x.255;

    range                     192.168.x.2 192.168.x.127;
    option time-offset         0;

    option domain-name        "sala160.fct.ualg.pt";
    option domain-name-servers 10.10.22.228;
    option nethbios-name-servers 10.10.22.228;
    option nethbios-dd-server  10.10.22.228;

}
}
```